

Sunrise inbox für Sunrise click&call+: Bedienungsanleitung

Sunrise inbox aktivieren

Sie können die Sunrise inbox via sunrise.ch/meinkonto oder über die Telefonnummer 0800 707 707 aktivieren.

Sunrise inbox Funktionen

Sunrise inbox ein- und ausschalten

Einschalten der Anrufumleitung, wenn besetzt *67*0860**441234567# (Ihre Telefonnummer)**

Ausschalten der Anrufumleitung, wenn besetzt #67#

Einschalten der Anrufumleitung, wenn abwesend *61*0860**441234567# (Ihre Telefonnummer)**

Ausschalten der Anrufumleitung, wenn abwesend #61#

Einschalten direkte Umleitung aller Anrufe *21*0860**441234567# (Ihre Telefonnummer)**

Ausschalten direkte Umleitung aller Anrufe #21#

Einwahl Sunrise inbox

Von einer Direktwahlnummer

0860441234567 (Ihre Telefonnummer)

Von einer anderen Telefonnummer

0860441234567 (Ihre Telefonnummer)


(Eingabe während Begrüssung)

*(PIN-Code)#

Optionen im Hauptmenü

Abhören neue Sprach- und Faxnachrichten	1
Mailbox-Optionen	9
Hilfe	0
Ausdrucken aller neuen Faxe	22

Optionen während der Wiedergabe der Sprachnachrichten



Sprachmitteilung wiederholen	1
Sprachmitteilung löschen	2
Sprachmitteilung speichern	3
Abfrage der Anruferinformation	4
(Funktion ist ausgeschaltet, wenn die Ansage Anruferinformation standardmässig aktiviert ist)	
Fax drucken (nur im Faxmenü möglich)	6
Um 8 Sekunden zurückspulen	7
Zurück zum Anfang der Nachricht	77
Zurück zur vorherigen Nachricht	777
Pause starten und Pause beenden	8
Um 8 Sekunden vorspulen	9
An das Ende der Nachricht springen	99
Direkter Rückruf aus der Sunrise inbox	#
(Nur bei Abfrage der Nachrichten von der Telefonnummer, auf welcher die Sunrise Inbox registriert wurde oder eine Direktwahlnummer)	
Zurück ins Hauptmenü	*

Mailbox-Optionen (vom Hauptmenü aus)

Persönliche Begrüssung	911
Standardbegrüssung	912
Abwesenheitsbegrüssung	913
1. Direktwahlnummer festlegen	921 (Telefonnummer)#
2. Direktwahlnummer festlegen	922 (Telefonnummer)#
Einstellen der Standardfaxnummer	93 (Faxnummer)#
PIN-Code ändern	94 (neuer 4-stelliger PIN-Code)#
Menüsprache Deutsch	951
Menüsprache Französisch	952
Menüsprache Italienisch	953
Menüsprache Englisch	954
Anruferinformationen ein- und ausschalten	961
Benachrichtigung per SMS	971 (Handynummer)#
Benachrichtigung per Anruf	972
(Anruf nur auf die Telefonnummer möglich, auf welche die Sunrise Inbox registriert ist)	